


## 安装 Topwin6 for Windows XP

**注意：**安装驱动程序期间，**不要连接编程器！**

- 1.运行 Setup.exe;
- 2.进入到 Setup 软件窗口后，选择“Chinese(GB2312)”中文，然后按[OK]；
- 3.按“下一步”，直至完成;
- 4.重新启动电脑；
- 5.连接好编程器后，电脑会找到相应的驱动程序，设备管理器显示如下：




没有黄色惊叹号，表示安装成功。

## USB 驱动故障的处理

如果安装软件后系统找不到设备驱动程序，可以按如下步骤恢复：

- 1.打开“设备管理器”。(单击“我的电脑”，鼠标右键选择【设备管理器】)
- 2.连接编程器到电脑的 USB 接口上，在设备管理器中找到有黄色感叹号的一行 (! TOP Progreammer, 或 !WinDriver);



- 3.点鼠标右键，选择“更新驱动程序 ( P )”

- 4.选择  ->  ->  ->

选择更新 C:\Top\Topwin6\driver\xp\ TopUSB3.inf

如果更新的是 WinDriver，则文件名选择 windriver6.inf。

如果设备管理器不显示文件名，则选择文件夹后按确认。

不能显示文件名的另一个原因可能是隐藏了系统文件，可在“工具->文件夹选项->查看”中更改。

如果在 Jungo 中找不到 WinDriver 这一行，则一切努力都是白费，只能重新安装操作系统，

5.设备管理器正常显示如下(Jungo TopUSB3,WinDriver6)：



说明：驱动程序软件在文件夹：C:\Top\Topwin6\driver\xp\

注意：先不要连接编程器，安装完成，重启电脑以后再连接编程器，否则要做“故障处理”。